

Autodesk Smoke 2013

スタンドアロンライセンスを他のワークステーションに移動する

概要

Smoke のスタンドアロンライセンスを他のワークステーションに移動するときどのような手順で行うかを説明します。
ネットワークライセンスの移動に関しては、「ネットワークライセンスを他のワークステーションに移動する」をご覧ください。

注意：Smoke 2013 SP1 では Smoke アプリケーションをインストールした直後に License Transfer Utility (LTU) が正常に開きません。


この問題を解消するには、アプリケーション > Autodesk > Adm > R5 中にある LTU と LMU をコピーし、R4 フォルダーにペーストして置き換えてください。

対処方法

1. ライセンスを使用しているワークステーションで Applications > Autodesk > Smoke > Utilities > LTU アプリケーションを開きます。



2. ライセンスのエクスポートを開始するために、Sign In ボタンをクリックします。
新しいウィンドウで、Autodesk RegisterOnce の Web ページが開きます。




© Copyright 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved. [Legal Notices & Trademark](#) - [Privacy Policy](#) - [Contact Autodesk](#)

- Autodesk ID でログインをします。Autodesk Subscription Center または Autodesk Student Portal で使用しているのと同じ ID とパスワードを使用します。

Autodesk

License Export [Log Off](#)

Product: **Autodesk Smoke 2013**
Serial Number: ██████████

 This license will expire on 12/04/2015 00:00:00.
Exporting the license will not extend the expiration date.

Exporting the license will deactivate the product on your computer
To import the license, the product must be installed with this serial number. You will need Login ID and password.

Click Close if you wish to log out and not export the license

Make the license available as a public import.

Using this option allows someone with this serial number to import the license using their own Login ID and password.

[Close](#) [Export](#)

© Copyright 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. [Legal Notices & Trademark](#) - [Privacy Policy](#) - [Contact Autodesk](#)

- ライセンスをエクスポートするのに、Export ボタンをクリックします。
ライセンスはワークステーションから切り離され、Autodesk アカウントオンラインに保存されます。
- ライセンスを他のワークステーションで有効にするには、エクスポートされたライセンスと同じシリアルナンバーを使用して Smoke をインストールし、ライセンスをインポートするために、1 から 4 のステップを繰り返します。